■ type-SL データ移行時の注意点について(新規ご契約時)

「ハイブリッドストレージサービス HOME type-SL」を新規ご契約いただいたお客様向けの、データ移行時における利用上の注意点を以下に記載します。

● type-SL のデータ移行について(自動)

自動のデータ移行は、専用ツール「HOME-BOX Local データ移行ウィザード」(以下、データ移行ウィザード)をご利用いただきます。

データ移行ウィザード URL ヘアクセスし、移行元の NAS 等の IP アドレス、ユーザー、パスワード、移行元フォルダ等を指定し実行します。 クライアント PC を介さず、HOME-BOX Local が直接データ取得、データ移行をおこないます。

初回移行後に変更されたデータは、毎日夜間に自動で差分移行されます。差分移行は終了操作しない限り継続します。



Oデータ移行ウィザード利用上の注意

- データ移行中は原則、移行元のシステムをご利用ください。
- ▶ データ移行ウィザードによるデータ移行中は、HOME-BOX Local へのアクセスはできません。
- ▶ やむを得ず移行済みデータを参照する場合 HOME-BOX2 (クラウド) へ接続ください。
- ▶ データ移行ウィザードによるデータ移行中は、HOME-BOX2からHOME-BOX Localへの同期処理は実行されません。
- ▶ データ移行中に HOME-BOX2 上のデータに加わった変更は、データ移行完了後に HOME-BOX Local に同期されます。
- ▶ 移行元の上位階層のフォルダ名を変更した場合、該当フォルダ内に格納されたデータはすべて差分扱いとなります。
- ▶ 移行途中のデータを削除した場合、削除したファイルも差分扱いとなります。
- ▶ Windows ファイルサーバ、Windows PC からの移行は権限等の理由でご利用いただけない場合があります。

Oデータ移行完了後の運用切り替えについて

データ移行が完了するとメールで終了が通知されますが、ウィザードの終了手続きをおこなわない限り毎日夜間に差分移行が 自動実施されます。(日中の移行元システムのデータ変更を、同日夜間に差分移行します。)

そのため、2回目以降の完了通知メールを受領した時点で(就業前など)、変更差分がない状態を確認し、 移行ウィザードを終了し HOME-BOX Local の利用を開始してください。

〇データ移行の流れ

| データ移行_初回 | 移行対象データの移行が完了するまで移行は継続されます。 |
|-------------|--|
| データ移行_2回目 | 初回のデータ移行中及び完了後に変更のあった差分データを初回終了の翌0時から移行します。初回移行期間/変更差分によっては数日要します。 |
| データ移行_3回目 | 前回のデータ移行中及び完了後に変更のあった差分データを翌0時から移行します。50GBまでの変更であれば翌日朝までに終了します。 |
| データ移行_4回目以降 | 前回のデータ移行完了後に変更のあった差分データを翌0時から移行します。(原則、翌日朝まで完了以降、切り替えが可能となります。) |

| | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | NE | 初回終了翌0時 | 2回目終了翌0時 | 3回目終了翌0時 |
|-----|-----|----|----|----|----|------|---------|----------|-----------|
| 初回 | データ | 移行 | | | | | | | |
| 2回目 | | | | | | 変更差分 | データ移行 | | |
| 3回目 | | | | | | | 変更差分 | データ移行 | |
| 4回目 | | | | | | | | 変更差分 | データ 移行 |

〇自動移行の流れ・手順・注意点について

別紙「HOME-BOX Local クイックガイド」を参照ください。

● type-SL のデータ移行について(手動)

手動のデータ移行は、PC に NAS と HOME-BOX Local をマウント、移行対象のデータを NAS から HOME-BOX Local にドラッグ&ドロップ等で移行していただきます。

HOME-BOX Local は移行を受け付けたデータに処理を付加し、クラウドストレージに同期・格納します。 そのため、PC から NAS へのファイルコピー操作等と比較して移行処理に時間を要します。



〇手動移行の流れ

移行対象のデータを NAS から HOME-BOX Local にドラッグ&ドロップ等で移行していただきます。

なお、1回の操作は50GB以下かつ2万5千ファイル程度となるよう調整していただきます。


- ※移行作業は特定 1 台の PC で実施いただくことを推奨します。
- ※1回目の移行が完了したことを確認し、2回目以降の移行をおこなってください。

〇手動移行の手順

- ① Windows PC に HOME-BOX Local エージェントアプリケーションをインストールします。
- ② 50GB 以下かつ 2 万 5 千ファイル程度を選択して、NAS から PC にマウントされたローカルストレージにドラッグ&ドロップでデータ移行をしてください。
- ③ 移行が終了してから次のデータを選択し、②同様に移行してください。

〇手動移行の注意点

- > 10GB のデータ移行に 1 時間から 2 時間程度の時間を要します。※
 - 移行速度は、お客様のネットワーク環境に影響されることがあります。
- ▶ 他社製のデータ移行ウィザード及びバックアップソフトなどの利用はお控えください。
- ▶ type-SL の 1 ファイルあたりのファイルサイズの上限は 4GB です。4GB を超えるデータは書き込むことができません。
- ▶ 移行作業中は、対象データの操作をお控えください。処理の衝突により、データに不整合が生じる可能性があります。
- 契約容量を超えるデータは移行することができません。
- ▶ 移行作業中は、PC操作に遅延などの影響が出る場合があります。



※データ移行にかかる時間について

一般的に 100Mbps で構成された社内ネットワーク上でファイルを移行する場合、10GB のデータで約 30 分程度要します。 (1TB で 50 時間) また、80Mbps の速度が有効なインターネット環境でファイルをアップロードする場合、10GB のデータで約 1 時間程度要します。 (1TB で 100 時間)

HOME type-SL では、社内ネットワーク経由で HOME-BOX Local にいったん格納し、インターネット経由で HOME-BOX2 と同期しているため、10GB のデータ移行で 1 時間から 2 時間程度の時間を要します。

移行データが一定量ある場合は、ご注意ください。

※移行データの中に容量の小さいデータが多量に存在する場合、移行完了時間が大幅に延長する場合があります。

● 移行方法のご案内

type-SL のお申込が完了したお客様に対し、HOME コンタクトセンターより移行対象のデータの有無、データ容量・ファイル数等のヒアリングメールを送付いたします。ご返信いただいた内容によって、適切な移行方法をご案内いたします。

※HOME-BOX Local 設置後にサービス担当者から手渡される書面「HOME type-SL Readme - 初期設置 -」に移行ウィザードの利用についてのご案内が記載されています。

● 他社クラウドサービスからのデータ移行について

他社クラウドから HOME-BOX2/HOME-BOX Local に直接データ移行することは推奨しておりません。 他社クラウドに格納されているデータを、移行元の NAS や PC 等にダウンロードしてから自動・手動いずれかの方法でデータ移行 を実施ください。

以上