HOME-BOX Local クイックガイド

§ HOME-BOX Local のデータ移行 について

本書は、NAS 等から HOME-BOX Local ヘデータ移行をおこなう上での手順・注意点となります。

専用ツール「HOME-BOX Local データ移行ウィザード」について

NAS 等から HOME-BOX Local ヘデータ移行をおこなう場合は、専用ツール「HOME-BOX Local データ移行ウィザード」(以下、データ移行ウィザード) をご利用いただきます。他社製のデータ移行ツール及びバックアップソフトなどの利用はお控えください。

2. データ移行ウィザードの機能

データ移行ウィザードは、お客様に次の機能をご提供します。

■ 初回移行

移行元の NAS 等の IP アドレス、ユーザー、パスワード、移行元フォルダ等を指定し移行を開始します。

データ移行は設定 PC を介さず、HOME-BOX Local が直接 データ取得します。

■ 差分移行

初回移行後に変更されたデータは、毎日夜間に自動で差分移行されます。

差分移行は、データ移行を終了させない限り継続します。

3. データ移行ウィザードご利用上の注意点

- データ移行は移行元の NAS 等と HOME-BOX Local でおこないますので、移行設定をおこなったクライアント PCの電源状態は問いません。
- データの保全の観点で、データ移行ウィザード実施中は、 HOME-BOX Local エージェントから HOME-BOX Local へ接続することができません。強制的に HOME-BOX2(ク ラウド) に接続されます。
- 差分移行完了をお知らせするメール受領後、移行元 NAS からの運用切り替えを周知いただき、データ移行の終了 措置をおこなってください。

4. データ移行ウィザードの動作確認済み環境

データ移行ウィザードは、次の環境で動作を確認しています。

■ データ移行ウィザード設定用クライアント PC

os		ブラウ ザ
Windows	Windows 8.1	Firefox 最新
	Windows 10	Edge, Firefox 最新
	Windows 11	Edge, Firefox 最新
Macintosh	Mac OS Monterey 12	Safari, Firefox 最新

Windows 10/11 の ARM 版については、動作未確認です。

■ 移行元 NAS

NAS		
IODATA	HDL2-X2	
	HDL2-H4	
Synology	DiskStation DS120j	

Windows サーバや PC 等からのデータ移行をおこなう場合、権限等の関係で接続ができない場合があります。

データ移行ウィザードが動作しない場合、クライアント PC を介して手動で コピーをおこなってください。

5. データ移行ウィザードの実施準備

データ移行ウィザードご利用に際して、次の情報をあらかじ めご用意ください。

移行元 NAS の情報

情報	例	パラメータメモ
IP アドレス	19.168.0.100	
管理者 ID	admin	
パスワード	@dmin	
移行フォルダ	共有、個人など	
容量	500GB	

HOME 契約情報

設置時にお渡しする「設定内容通知書」を参照ください。

情報	例	パラメータメモ
契約番号	HMLB000001	
管理者 ID	admin	
パスワード	12345678	

- ※ 移行フォルダは原則、第一階層のみ指定できます。
- ※ データ容量によっては移行に数日要すことがあります。

§ 初期設定と基本操作

1. 移行先の HOME-BOX Local との認証

以下の専用 URL ヘアクセスします。
 データ移行ウィザードログイン画面が表示されます。

https://hmbx.canon.jp/wiz/



② ライセンス No.記入欄に、ご利用の HOME-BOX Local の IP アドレスまたは HM ではじまる契約番号/ライセンス No.を入力します。



※ IP アドレス、契約番号/ライセンス No.は設置時にお渡しする設定内容通知書に記載されています。

③ 「開始する」をクリックし、HOME-BOX Local との認証を開始します。



② 認証に成功すると、ご利用上の注意点が表示されます。ご利用開始前にご確認ください。



⑤ 注意事項をご了承いただきましたら、HOME-BOX 2 の 管理者ユーザーのパスワードを入力してください。 パスワードの入力完了後、「確認しました」をクリック してください。



※ パスワードは設定内容通知書に記載されています。

⑥ ログインに成功すると、データ移行元の情報入力画面が表示されます。



2. 移行元 NAS との認証

データ移行元となる NAS などの接続情報を入力してください。

- ・IP アドレス
- ・管理者 ID
- ・パスワード
- ※ パラメータが不明な場合、ネットワークの管理者の方、あるいは NAS の保守を担当しているベンダーにお問い合わせください。※ SMB プロトコルは原則、変更は不要です。
- 入力後、「接続確認」をクリックします。



※ 万が一接続できない場合は、SMB プロトコルを他の値に変更して 再度接続を確認してください。 ② 認証成功後、NAS 直下のディレクトリが表示されます。



3. 移行実行

■移行チェック

| | 移行実行前に、移行元として指定したフォルダ情報をもとに | 移行するデータの数や容量をチェックします。

取行対象フォルダ名の左側にある、チェックボックスに チェックを入れ、「移行チェック」ボタンをクリックし てください。



※ 詳細な移行設定をおこないたい場合、右下の「詳細」を選択してください。

詳細設定ご利用上の注意点

- ・移行元フォルダ/移行先フォルダを任意に設定することができますが、 最上位ディレクトリからフルパスで記述が必要です。
- ・お客様環境に合わせて帯域設定をおこなってください。
- 本機能は技術的な知識がある方向けの設定となります。ご利用はお客様責任でお願いいたします。
- ② 移行チェックが完了すると、移行情報画面に遷移します。 移行元フォルダの総サイズ、総ファイル数が表示されます。



■移行実行

① 移行情報に問題がなければ、「移行実行」ボタンをクリックします。



- ※ 権限がない場合、エラーが表示されます。
- ※「移行計画のダウンロード」から、移行チェック時点での移行対象成否(反映/スキップ/対象外)をデータごとに確認できます。 「反映」は移行対象、「スキップ」は移行実施済のためスキップ、「対象外」はファイルサイズ上限等によりスキップされることを意味します。
- ② 移行が開始されると、移行中画面に遷移します。 移行中、画面中央に移行進捗がデータ単位で表示されます。



- ※ 移行実行中は HOME-BOX Local へのアクセスはできません。
- ※ HOME-BOX2 から HOME-BOX Local への同期は、移行完了後に順次実施されます。
- ※ お客様による移行終了後、HOME-BOX Local ヘアクセス可能とな ります。
- ※ 移行を中止する場合は「移行キャンセル」をクリックし、確認画面で移行を終了させてください。
- ③ 移行が完了すると、移行完了画面に遷移します。 移行結果を確認することができます。



4. HOME-BOX Local へのアクセスを開始する

■移行の終了

前回の差分移行が夜間のうちに終了した場合、手動で移行を終了させ、HOME-BOX Local へのアクセスを開始してください。

① 管理者宛に送付される差分移行完了通知メールの URL をクリックし、データ移行ウィザードにアクセスします。

件名:【HOME-BOX Local 移行ウィザード】差分移行完了



② HOME-BOX Local のご利用を開始するために、「移行終了」をクリックし、アクセス再開の確認画面で「OK」を選択してください。





- ※ 「移行終了」がクリックされるまで、毎日 00 時~06 時に対象フォルダのデータ差分移行が実行されます
- ※ 移行実行中に移行元対象のフォルダをご利用された場合、差分移行 の対象となります。
- ※ 「移行結果のダウンロード」から、移行結果を確認できます。ダウンロード後、移行結果に「完了」と記載されている場合、移行が成功しています。「エラー」の記載があるものについては、移行が失敗していますので、再実行または対象データを手動コピーしてください。

5. 移行状態を確認する。

データ移行ウィザード画面から現在の移行状態を確認する ことができます。データ個数で進捗状況を確認できます。



詳細な移行状況を確認する場合は、「移行進捗のダウンロード」からご確認ください。

対象データごとの移行状況を確認することができます。



6. データ移行を途中キャンセルした場合の対応

データ移行実行中に対象設定の誤りなどで、移行を途中キャンセルし終了させてしまった場合、データ移行の再実行が必要となります。

再度データ移行ウィザードを実行する場合は、HOME-BOX Local 上の不要データを手動で削除いただき、再度データ移 行を実施ください。

- Microsoft、Windows、Windows 8.1/10/11 は、
 米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における 登録商標または商標です。
- ●その他記載されている会社名、製品名等は、該当する各社の商標 または登録商標です。